

ANLEITUNG FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH VON CHEMIKALIENSCHUTZKLEIDUNG



ANZIEHEN DES ANZUGS

Es wird dringend empfohlen, den Anzug mit Hilfe eines Kollegen anzuziehen. Der Kollege hilft sicherzustellen, dass die PSA richtig sitzt, unbeschädigt ist und dass Übergänge zwischen Overall und weiterer PSA korrekt abgeklebt sind.

ABLEGEN DES ANZUGS

Ziehen Sie den kontaminierten Anzug mit Hilfe eines Kollegen aus. Vergewissern Sie sich, dass auch der Kollege dem Risiko angemessene PSA trägt.

1

Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob der gewählte Anzug den richtigen Schutz gegen die potenzielle Gefährdung bietet.
- Überprüfen Sie, ob der ausgewählte Anzug die richtige Größe hat.
- Stellen Sie sicher, dass der Anziehbereich sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Nehmen Sie den Anzug aus der Verpackung und überprüfen Sie ihn sorgfältig auf Beschädigungen.
- Um Beschädigungen beim Anziehen zu vermeiden, entfernen Sie scharfe Gegenstände aus den Taschen.
- Ziehen Sie die Arbeitsschuhe aus, um den Anziehvorgang zu erleichtern.

1

Vorbereitung zum Ablegen

- Das Ablegendes Anzugs sollte in einem geeigneten Bereich mit Dekontaminations- oder Abwasmöglichkeiten erfolgen.
- Waschen Sie Handschuhe und Stiefel mit Wasser ab und wischen Sie das Atemschutzgerät ab.
- Trocknen oder wischen Sie überschüssiges Wasser von der PSA ab.
- Entfernen Sie die Klebebänder von den Handschuhen, bevor Sie sie ausziehen.

2

Anziehen des Anzugs

- Schütteln Sie den Anzug, um die Arme und Beine zu entfalten und das Anziehen zu erleichtern.
- Beginnen Sie beim Anziehen mit den Beinen, gefolgt von den Ärmeln.
- Ziehen Sie die Beinabschlüsse immer ÜBER die Arbeitsstiefel. Dies ermöglicht eine statische Entladung und reduziert das Kontaminationsrisiko.

2

Ablegen des Anzugs

- Öffnen Sie den Reißverschluss des Overalls nur bis zum Brustbereich.
- Ziehen Sie die Kapuze ab und drehen Sie sie von innen nach außen, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie das Kleidungsstück an den Schultern und Armen aus und drehen Sie es erneut von innen nach außen, um Verunreinigungen einzudämmen. Halten Sie es von Haut und Kleidung fern.
- Ziehen Sie das Kleidungsstück - mit der Innenseite nach außen - über die Sicherheitsstiefel.

3

Zusätzliche PSA und Klebeband

- Für vollständigen Spritz- und Partikelschutz verwenden Sie Klebeband, um den Beinabschluss des Overalls zum Stiefel abzudichten. Platzieren Sie das Klebeband oberhalb des Knöchels, um eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
- Ziehen Sie den Reißverschluss des Anzugs bis zum Brustbereich zu.
- Ziehen Sie eventuelle Atemschutzmasken gemäß der Gebrauchsanweisung des Herstellers an.
- Achten Sie auf einen festen Sitz ohne Zwischenräume zwischen der Kapuze und der Atemschutzmaske.
- Schließen Sie den Reißverschluss vollständig.
- Wenn Vollmasken verwendet werden, kleben Sie den Übergang Kapuze zu Vollmaske ab, um einen vollständigen Flüssigkeits- / Chemikalienschutz zu gewährleisten.
- Verschließen Sie die Reißverschlussabdeckung mit dem Selbstklebeband. Zusätzliches Klebeband über der Abdeckung erhöht den Spritzschutz.
- Legen Sie die Fingerschlaufen über den Finger oder Daumen, um ein Hochrutschen der Ärmel zu vermeiden.
- Ziehen Sie Handschuhe über den Ärmeln. Kleben Sie den Übergang sorgfältig mit Klebeband ab, um einen vollen Schutz gegen Flüssigkeiten und Partikel zu erreichen.

3

Entsorgung

- Geben Sie das Kleidungsstück in den vorgesehenen Entsorgungsbehälter.
- Ziehen Sie die Atemschutzmaske aus.
- Befolgen Sie die betrieblichen Richtlinien für Arbeitsschuhe um eine Kontaminationsverschleppung zu vermeiden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an ChemDefend® unter info@chemdefend.co